


วิธีติดตั้งโปรแกรม SoftEther VPN สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows


1. เริ่มขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม



2. คลิก “Next” (1)




3. เลือก “SoftEther VPN Client” (2) และ คลิก “Next” (3)




4. คลิกที่กล่องหน้าต่างข้อความ “I agree to the end user License Agreement” (4) และ คลิก “Next” (5)




5. บนหน้าจอ “Important notice” คลิก “Next” (6)




6. เลือกพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งโปรแกรมและคลิก “Next” (7)



7. คลิก “Next” (8) หลังจากนั้นกระบวนการติดตั้งจะเริ่มทำงาน




8. หลังจากกระบวนการติดตั้งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิก “Finish” (9)




9. โปรแกรม SoftEther VPN Client Manager จะเริ่มทำงาน

10. ที่หน้าหลักของโปรแกรมให้คลิก “Add VPN connection” (10)



11. กล่องข้อความจะปรากฏขึ้นมาสอบถามว่าต้องการจะสร้าง Virtual Network Adapter หรือไม่ หากต้องการคลิก “Yes” (11)



12. ในหน้าต่าง “New VPN Connection Setting Properties” ดำเนินการตั้งค่าดังนี้

- Setting Name (12): ตั้งค่าตามต้องการ ในที่นี้ตั้งค่าเป็น KKU VPN
- Host Name (13): vpn.kku.ac.th
- Port Number (14): 443
- Virtual Hub Name (15): เลือก VPN จากเมนู
- Auth Type (16): เลือก Radius or NT Domain Authentication.
- Username (17): ใส่ KKU-Net username.
- Password (18): ใส่ KKU-Net password.
- คลิก “OK” (19) เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ

Please configure the VPN Connection Setting for VPN Server.

Setting Name: KKU VPN (12)

Destination VPN Server:

Specify the host name or IP address, and the port number and the Virtual Hub on the destination VPN Server.

Host Name: vpn.kku.ac.th (13)

Port Number: 443 (14) Disable NAT-T

Virtual Hub Name: VPN (15)

Proxy Server as Relay:

You can connect to a VPN Server via a proxy server.

Proxy Type: Direct TCP/IP Connection (No Proxy)
 Connect via HTTP Proxy Server
 Connect via SOCKS Proxy Server

Server Certificate Verification Option:

Always Verify Server Certificate

Hide Status and Errors Screens Hide IP Address Screens

Virtual Network Adapter to Use:

VPN Client Adapter - VPN

User Authentication Setting:

Set the user authentication information that is required when connecting to the VPN Server.

Auth Type: RADIUS or NT Domain Authentication (16)

User Name: cpiuat (17)

Password: (18)

Advanced Setting of Communication:

Reconnects Automatically After Disconnected

Reconnect Count: times


Reconnect Interval: 15 seconds

Infinite Reconnects (Keep VPN Always Online)

Do not use TLS 1.0

(19)

13. เมื่อต้องการเชื่อมต่อ VPN ให้ทำการคลิกขวาที่การเชื่อมต่อที่เราสร้างไว้ และคลิก “Connect” (20)



14. หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ VPN ให้ทำการคลิกขวาที่การเชื่อมต่อที่เราสร้างไว้ และคลิก “Disconnect” (21)

